基础配置

•	Plain Text / D 复制代码
1	1、进入系统视图
2	system-view
3	
4	2、查看路由器接口ip
5	display ip interface brief
6	
7	3、进入接口视图
8	interface G 0/0/1
9	
10	4、在接口视图下配置 IP 地址和子网掩码
11	ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
12	
13	5、查看静态路由是否存在
14	display current-configuration include ip route-static
15	
16	6、退出quit、Ctrl+z

静态路由

1、请在AR3上配置默认路由,下一跳指向AR1 GE0/0/0口所在的地址。配置完后,通过dis ip routing-table命令截图AR3的路由表。

•	Plain Text 日 复制代码
1	
2	<lsw1>system-view (进入系统视图)</lsw1>
3	[LSW1]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.30.1
4	[LSW1]dis ip routing-table
5	
6	如果配置完之后在路由表中没有查看到默认路由,记得配置接口地址
7	[AR3]interface g0/0/0
8	[AR3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
2. Af	R1与AR2之间通信存在两条链路,在AR1上配置静态浮动路由,目的网段

192.168.10.0/24,将GE/0/0/2的链路优先级设置为61(作为备份链路)。配置完毕之后, 2545字 请在AR1输入dis ip routing-table protocol static进行截图。

preference 61

Plain Text

C 复制作	弋码
-------	----

1	<ar1>sys</ar1>	stem-view				
2	[AR1]ip	route-static	192.168	.10.0	24	20.0.0.3
3	[AR1]ip	route-static	192.168	.10.0	24	10.0.0.3

4 [AR1]dis ip routing-table protocol static

动态路由

1、禁用AR1 GE0/0/0接口上的水平分割特性, 然后在该接口下通过dis this命令对显示的结 果讲行截图。

-	Plain Text / D 复制代码
1	<r1>system-view</r1>
2	[R1]int GigabitEthernet 0/0/0
3	[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo rip split-horizon(华为设备上,一般默认开启了水平分
4	[R1-GigabitEthernet0/0/0]dis this

2、为路由器AR1开启RIP,版本为2,宣告GE0/0/0上的网段(192.168.12.0),以及对 lookback0~3的网段进行路由汇总(即宣告网段10.0.0.0),请对AR1的rip视图下输入dis this 命令对显示的结果进行截图。

•		Q
1 2 3 4 5	[AR1]rip [AR1-rip-1]version 2 [AR1-rip-1]network 192.168.12.0 [AR1-rip-1]network 10.0.0.0 [AR1-rip-1]dis this	

3、AR1上为lookback1~3所处网段运行RIPv2宣告,之后在GE0/0/0接口上对lookback1~3所 处网段路由进行手动汇总为10.0.128.0 255.255.128.0。请在AR1的GE0/0/0接口下输入dis this对显示的结果进行截图

•		Q
1	<r1>system-view</r1>	
2	[R1]int GigabitEthernet 0/0/0	
3	[R1-GigabitEthernet0/0/0]rip summary-address 10.0.128.0 255.255.128.0	
4	[R1-GigabitEthernet0/0/0]dis this	

4、三台路由器运行OSPF动态路由协议,为实现互通,请宣告AR3 GE0/0/1和GE0/0/2链路 上的路由到OSPF进程1的骨干区域(0.0.0.0)。配置完毕之后,对该设备OSPF进程1的骨干 区域视图下输入dis this对显示的结果进行截图。

2545字

Ð

```
1 <AR3>system-view
```

- 2 [AR3]ospf 1
- 3 [AR3-ospf-1]area 0.0.0.0
- 4 [AR3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.10.0 0.0.0.255
- 5 [AR3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.20.0 0.0.0.255
- 6 [AR3-ospf-1-area-0.0.0.0]dis this

VLAN

1、在交换机LSW2上一次性创建VLAN 10到20(包括10和20),创建完成后用display vlan summary查验并截图。

•		Q
1	<lsw2>system-view</lsw2>	
2	[LSW2]vlan batch 10 to 20	
3	[LSW2]dis vlan summary	

2、在交换机LSW1上创建VLAN50到VLAN60,创建完成后执行display vlan summery后截图。

•		Q
1	<lsw1>system-view</lsw1>	
2	[LSW1]vlan batch 50 to 60	
3	[LSW1]dis vlan summarv	

IP地址

1、在AR2上配置GE0/0/0接口IP地址192.168.10.254/24。完成后请用dis this命令截图AR2的GE0/0/0接口的配置。

-		Q
1 2 3	<ar2>system-view [AR2]int g0/0/0 [AR2-GigabitEthernet0/0/0]ip ad 192.168.10.254 24</ar2>	
4	[AR2-GigabitEthernet0/0/0]dis this	

2、AR2的GE0/0/1配置IP地址192.168.1.254/24。请在AR2的GE0/0/0接口下输入dis this, 对显示结果进行截图。

Q

1	<r2>system-view</r2>

- 2 [R2]int GigabitEthernet 0/0/1
- 3 [R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.254 24
- 4 [R2-GigabitEthernet0/0/1]dis this

3、在LSW2的vlanif100口配置IP地址192.168.10.2/24。完成之后在vlanif100视图下输入 dis this对显示的结果进行截图。

•		Ø
1 2 3 4	<lsw2>system-view [LSW2]int Vlanif 100 [LSW2-Vlanif100]ip address 192.168.10.2 24 [LSW2-Vlanif100]dis this</lsw2>	

4、请在LSW1上为vlanif20配置ip地址192.168.20.254/24,完成后在LSW1的vlanif 20接口 下输入dis this命令后对配置结果进行截图。

•		Q
1 2 3 4	<lsw1>system-view [LSW1]int Vlanif 20 (如果无法进入,记得创建vlan 20) [LSW1-Vlanif20]ip address 192.168.20.254 24 [LSW1-Vlanif20]dis this</lsw1>	

单臂路由

1、请为路由器AR1配置单臂路由,GE0/0/0的子接口1接受VLAN 10的报文,IP地址为 192.168.1.254/24,并开启arp广播。配置完毕后,在子接口GE0/0/0/0.1视图下输入dis this命令,对显示结果进行截图。

•		Q
1	<ar1>system-view</ar1>	
2	[AR1]int GigabitEthernet 0/0/0.1	
3	[AR1-GigabitEthernet0/0/0.1]dot1q termination vid 10	
4	[AR1-GigabitEthernet0/0/0.1]ip ad 192.168.1.254 24	
5	[AR1-GigabitEthernet0/0/0.1]arp broadcast enable	

2、配置路由器AR1单臂路由,GE0/0/0子接口2接受VLAN12的报文,配置IP地址 192.168.10.253/24,并开启arp广播。配置完毕后,在子接口GE0/0/0.2视图下输入dis this 命令,对显示结果进行截图。

		-	-
e	4		
L	4		_

- 1 <AR1>system-view
- 2 [AR1]int GigabitEthernet 0/0/0.2
- 3 [AR1-GigabitEthernet0/0/0.2]dot1q termination vid 12
- 4 [AR1-GigabitEthernet0/0/0.2]ip ad 192.168.10.253 24
- 5 [AR1-GigabitEthernet0/0/0.2]arp broadcast enable
- 6 [AR1-GigabitEthernet0/0/0.2]dis this

3、配置AR2单臂路由,GE0/0/0的子接口2接受VLAN100的报文,IP地址为 10.0.0.253./24,并开启arp广播功能。配置完毕后,在子接口GE0/0/0.2视图下输入dis this 命令,对显示结果进行截图。

•		Q
1 2 3 4 5	<ar2>system-view [AR2]int GigabitEthernet 0/0/0.2 [AR2-GigabitEthernet0/0/0.2]dot1q termination vid 100 [AR2-GigabitEthernet0/0/0.2]ip ad 10.0.0.253 24 [AR2-GigabitEthernet0/0/0.2]arp broadcast enable</ar2>	
6	[AR2-GigabitEthernet0/0/0.2]dis this	

链路类型

1、配置AC,将接口GE0/0/1配置为trunk,允许VLAN200通过,并加入VLAN200(管理 VLAN)。配置完毕后,请在GE0/0/1接口下输入dis this命令后对配置结果进行截图

-		Q
1	<ac6005>system-view</ac6005>	
2	[AC6005]int g0/0/1	
3	[AC6005-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk	
4	[AC6005-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 200 (如果报错记得创建VLAN	200
5	[AC6005-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 200	

2、在交换机LSW1的GE0/0/3口设置为trunk,并允许vlan10和20通过。配置完毕后,在 GE0/0/3接口视图下输入dis this命令,对显示结果进行截图。

	Q
<lsw1>system-view [LSW1]int GigabitEthernet 0/0/3 [LSW1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk [LSW1-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 10 20 [LSW1-GigabitEthernet0/0/3]dis this</lsw1>	
< [[[LSW1>system-view LSW1]int GigabitEthernet 0/0/3 LSW1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk LSW1-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 10 20 LSW1-GigabitEthernet0/0/3]dis this

3、在交换机LSW1的接口GE0/0/4配置成trunk,同时允许所有vlan通过。配置完毕后,在 GE0/0/4接口视图下输入dis this命令,对显示结果进行截图。

_

- 1 <LSW1>system-view
- 2 [LSW1]int GigabitEthernet 0/0/4
- 3 [LSW1-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk
- 4 [LSW1-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan all
- 5 [LSW1-GigabitEthernet0/0/4]dis this

4、将LSW2的GE0/0/2链路设置为access类型,打上默认vlan100的标签。配置完毕之后,在LSW2的GE0/0/2接口视图下输入dis this对显示的结果进行截图。

•		Q
1	<lsw2>system-view</lsw2>	
2	[LSW2]int g0/0/2	
3	[LSW2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access	
4	[LSW2-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 100	((如果报错记得创建VLAN 100)
5	[LSW2-GigabitEthernet0/0/2]dis this	

生成树

1、默认交换机LSW1工作在MSTP,请将其修改为RSTP模式。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名。

•		Q
1 2	<lsw1>system-view [LSW1]stp mode rstp</lsw1>	

2、请将LSW3上与PC1相连的GE0/0/9口设置为边缘端口。配置完毕之后,在GE0/0/9接口 视图下输入dis this对显示的结果进行截图。

<LSW3>system-view
 [LSW3-GigabitEthernet0/0/9]stp edged-port enable
 [LSW3-GigabitEthernet0/0/9]dis this



Q

1、在AC上创建名为"wlan-test"的安全模板,配置WPA+PSK+AES的安全策略,密码为 "QAZzxc123456"。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名。

▼

- 1 [AC1]wlan
- 2 [AC1-wlan-view]security-profile name wlan-test
- 3 [AC1-wlan-sec-prof-wlan-test]security wpa psk pass-phrase QAZzxc123456 aes

2、为AC1创建名为"wlan-demo"的SSID模板,并配置SSID名称为"wlan-test"。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名。

AC>system-view
 [AC]wlan
 [AC-wlan-view]ssid-profile name wlan-demo
 [AC-wlan-ssid-prof-wlan-demo]ssid wlan-test

账户认证

1、请为AR2配置切换低级别用户到高级别用户的密码,密码为zxcvbn,以密文形式保存,用 户级别为6。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名。

•		Q
1 2	<ar2>system-view [AR2]super password level 6 cipher zxcvbn</ar2>	

2、请修改交换机LSW1的Console口认证方式为AAA认证,并在AAA视图下配置用户名test 和密码test123。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名。

•		Q
1	<lsw1>system-view</lsw1>	
3	[LSW1-ui-console0]authentication-mode aaa	
4 5	[LSW1-ui-console0]q [LSW1]aaa	
6	[LSW1-aaa]local-user test password cipher test123	
7	[LSW1-aaa]local-user test privilege level 15	
8	[LSW1-aaa]local-user test service-type terminal	

3、请修改交换机LSW2的Console口认证方式为AAA认证,并在AAA视图下配置用户名 demo和密码demo123。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名。

Q

Q

<pre>1 <lsw2>system-view 2 [LSW2]user-interface console 0 3 [LSW2-ui-console0]authentication-mode aaa 4 [LSW2-ui-console0]q 5 [LSW2]aaa 6 [LSW2-aaa]local-user demo password cipher dem 7 [LSW2-aaa]local-user demo privilege level 15</lsw2></pre>	•	
<pre>2 [LSW2]user-interface console 0 3 [LSW2-ui-console0]authentication-mode aaa 4 [LSW2-ui-console0]q 5 [LSW2]aaa 6 [LSW2-aaa]local-user demo password cipher dem 7 [LSW2-aaa]local-user demo privilege level 15</pre>	1	<lsw2>system-view</lsw2>
 3 [LSW2-ui-console0]authentication-mode aaa 4 [LSW2-ui-console0]q 5 [LSW2]aaa 6 [LSW2-aaa]local-user demo password cipher dem 7 [LSW2-aaallocal-user demo privilege level 15 	2	[LSW2]user-interface console 0
 4 [LSW2-ui-console0]q 5 [LSW2]aaa 6 [LSW2-aaa]local-user demo password cipher dem 7 [LSW2-aaa]local-user demo privilege level 15 	3	[LSW2-ui-console0]authentication-mode aaa
 5 [LSW2]aaa 6 [LSW2-aaa]local-user demo password cipher dem 7 [LSW2-aaa]local-user demo privilege level 15 	4	[LSW2-ui-console0]q
6 [LSW2-aaa]local-user demo password cipher dem 7 [LSW2-aaa]local-user demo privilege level 15	5	[LSW2]aaa
7 [LSW2-aaa]]ocal-user demo privilege level 15	6	[LSW2-aaa]local-user demo password cipher demo123
	7	[LSW2-aaa]local-user demo privilege level 15

8 [LSW2-aaa]local-user demo service-type terminal

端口安全

1、请配置LSW1的GE0/0/1和GE0/0/2都加入到隔离组2实现二三层都隔离。配置完毕后请截 图——包含输入的命令以及设备名。

•		Q
1	<lsw1>system-view</lsw1>	
2	[LSW1]port-isolate mode all	
3	[LSW1]int g0/0/1	
4	[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port-isolate enable group 2	
5	[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2	
6	[LSW1-GigabitEthernet0/0/2]port-isolate enable group 2	

2、请配置LSW1的GE0/0/1和G0/0/2到隔离组4,使PC1与PC2二三层隔离。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名。



3、配置LSW1的GE0/0/1下最大只允许接入5个PC,超过安全MAC地址限制数后的动作为 shutdown。配置完毕后,在GE0/0/1接口视图下输入dis this命令,对显示结果进行截图。

Q

1	<lsw1>system-view</lsw1>

- 2 [LSW1]int g0/0/1
- 3 [LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port-security enable
- 4 [LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port-security protect-action shutdown
- 5 [LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port-security max-mac-num 5
- 6 [LSW1-GigabitEthernet0/0/1]dis this

4、配置LSW1的GE0/0/2的Sticky MAC功能,最大mac数为8。配置完毕后,在GE0/0/2接口视图下输入dis this命令,对显示结果进行截图。

•		Q
1 2 3 4	<lsw1>system-view [LSW1]int GigabitEthernet 0/0/2 [LSW1-GigabitEthernet0/0/2]port-security enable [LSW1-GigabitEthernet0/0/2]port-security max-mac-num 8 [LSW1 GigabitEthernet0/0/2]port-security max-addpose sticky</lsw1>	
2		

地址计算

1、某主机IP地址为210.33.6.200, 子网掩码为255.255.255.128, 求其网络地址?

210.33.6.128

2、IP地址为192.168.197.234/30, 求其网络地址?

192.168.197.232

其他

1、请在LSW1上使能信息中心功能。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名

•		Q
1 2	<lsw1>system-view [LSW1]info-center enable</lsw1>	

2、路由器AR1应关闭telnet服务。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名。

AR1>system-view
AR1]undo telnet server enable

2545字

3、请使能AR1的ssh服务。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备名。

•		Q
1	<ar1>system-view</ar1>	
2	[AR1]stelnet server enable	

4、请修改AR2的telnet服务端口号为5432。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备 名。

•		Q
1	<ar2>system-view</ar2>	
2	[AR2]telnet server port 5432	

5、将路由器AR2修改telnet的默认端口为4573,以避免暴力破解。配置完毕后请截图——包 含输入的命令以及设备名。

•		Q
1	<ar2>system-view</ar2>	
2	[AR2]telnet server port 4573	

6、请修改LSW1的Telnet端口号为7633。配置完毕后请截图——包含输入的命令以及设备 名。

•		Q
1	<lsw1>system-view</lsw1>	
2	[LSW1]telnet server port 7633	

#